

คู่มือการตั้งค่า IPsec VPN

บน FortiClient (IPsec VPN)

การเชื่อมต่อ RMUTT-IPsec


ข้อกำหนดเบื้องต้น (Prerequisites)

- ติดตั้งโปรแกรม FortiClient เรียบร้อยแล้วบนโทรศัพท์มือถือ
- มีข้อมูล Remote Gateway (Server Address) ของหน่วยงาน
- มี Pre-shared Key (รหัสลับที่ใช้ร่วมกันระหว่างไคลเอนต์และเกตเวย์) ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ
- มีบัญชีผู้ใช้งาน (Username/Password) สำหรับในการล็อกอินเข้าใช้งาน VPN


2. ขั้นตอนการตั้งค่า

2.1 การสร้างการเชื่อมต่อและระบุ Remote Gateway

ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม FortiClient ทำการใส่ชื่อ เช่น IPsec-RMUTT เลือก IPsec VPN จากนั้นกด Create



ขั้นตอนที่ 2 กด Server Setting เพื่อเปิดหน้าต่าง EDIT VPN



ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง:


ตารางที่ 1: ข้อมูลการเชื่อมต่อพื้นฐาน

พารามิเตอร์	ค่าที่กำหนด
Server Address	202.44.130.19
Authentication Method	Pre-shared key
Pre-shared Key	RMUTT@2026\$
IKE-Mode	Aggressive Mode

*ค่าที่เหลือ โดยปกติจะเป็นค่า default ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆอีก

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกำหนดค่าครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม Go Back เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 5 กลับไปที่หน้ารายการ VPN Connection เลือกการเชื่อมต่อ IPsec-RMUTT จากนั้นกดปุ่ม Connect กรอก Username และ Password ตามที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นกด Login



ขั้นตอนที่ 6 หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ VPN กด Disconnect

